

KORREKT RENGØRING OG VASK AF KLOVBESKÆRINGSUDSTYR



Korrekt rengøring af klovbeskæringsudstyr kræver sæbe.

1. Klovbeskæringsboksen og drivfold

1. Alle flader grovvaskes med højtryksrenseren (ikke i nærheden af dyr) med så højt et tryk som muligt. Ved grovvask forstås, at ca. 80 pct. af skidt fjernes.
2. Efter grovvask udlægges en sæbeopløsning. Påfør sæbeopløsning med lavt tryk ved hjælp af fx kemiinjektor. Tjek inden brug, at denne doserer korrekt.

ELLER – lav en færdigblandet sæbeopløsning i en 20 liters ammesprøjte (eller tilsvarende) og påfør den færdige blanding på fladerne.
3. Det skal sikres, at alle overflader bliver dækket af sæbeopløsningen. Påfør opløsningen i en passende mængde (ikke for meget og ikke for lidt). Lad sæben virke i ca. 10 minutter.
4. Efter endt indvirkningstid (læs etiketten på sæbeproduktet) vaskes sæbe og skidt af med højtryksrenseren – med så højt tryk som muligt.
5. Vær særlig grundig på håndtag og andre 'kontaktflader' og løft boksen op således, at underside og hjul kan vaskes grundigt.
6. Derefter skylles fladerne med lavt tryk.
7. Til sidst kontrolleres vaskearbejdet, evt. med en god lommelygte – og vaskearbejdet 'godkendes'. Efter tørring er boksen klar til desinfektion.

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Side 1/2

KORREKT RENGØRING OG VASK AF KLOVBESKÆRINGSUDSTYR

► Klovbeskæringsboksen og drivfold

Pkt. Supplerende kommentarer

1. Ved grovvasken er det hensigten at slippe af med det meste af skidt, for at komme ned på et niveau, hvor sæbeopløsningen virker uden at blive forbrugt, inden de aktive stoffer når hele vejen igennem skidt.
2. Sæbeopløsningen er nødvendig for at løsne skidt fra fladen, da vand og fedtstoffer ikke kan forenes. Sæben bygger bro mellem skidt og vand, og dermed løsnes skidt lettere fra fladen.
3. Det er vigtigt, at sæben doseres i den rigtige mængde og koncentration, ellers vil vaskeeffekten være meget uens på fladen. Sæben skal være stærkt alkalisk (høj pH-værdi). Læs brugsanvisningen med doseringen grundigt for det valgte produkt.
4. Da sæben reagerer kemisk med skidt, er det nødvendigt med en indvirkningstid, hvorved skidt løsnes fra fladerne. Brug indvirkningstiden til at rense knive og vinkelslibere.
5. Vær omhyggelig med denne del af arbejdet. Vask grundigt på alle flader og fra 'alle vinkler', således at AL skidt fjernes. Vask på en måde, så aerosoltågen ikke kommer i kontakt med evt. dyr i stalden.
6. Nogle emner kan være vanskelige at rengøre med højtryksrensere. Håndtag og 'kontaktflader' kan med fordel rengøres med en klud opvredet i sæbeopløsning eller desinfektionsmiddel. Brug handsker til dette job.
7. Lavttryksskyllning til sidst er vigtig, da man derved opnår, at små 'stænk' og støvpartikler fra højtryksaerosolerne fjernes.
7. Kontrollen skal sikre, at arbejdet er udført korrekt. Dvs. at der ikke stadig er synligt skidt.