

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:  
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet  
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Malkeprocedure i malkestald

Procedura corecta in sala de muls.

Den gode malkeprocedure kræver god forberedelse af koen.

Vacile sanatoase si un lapte curat necesita o buna metoda de muls.

I denne video viser vi en god malkeprocedure, der giver skånsom og hurtig malkning i en malkestald

In acest video putem vizualiza o buna si rapida procedura de muls in sala de muls.

Formålet med malkeproceduren er:

Modelul catre o buna mulgere este:

-at rengøre patten og pattespidesn for snavs og bakterier- også hudbakterier

-curatirea buna a mameloanelor si baza lor de murdarie, bacterii si alte microorganisme

-at stimulere malkenedlægningen

-stimularea orificiului mamar

-at tjekke for forandringer i mælken

-a verifica schimbarile in lapte

For at koen lægger mælk ned , skal hormonet Oxytocin frigives fra hjernen.

Pentru ca vaca sa lase laptele trebuie eliberat hormonul Oxitocina in corp.

Når malkeren stimulerer patterne , går der besked til koens hjerne om at frigive Oxytocin til blodet.

Cand mulgatorul stimuleaza ugerul prin stergere si masaj se duce un stimul catre creier care elibereaza hormonul oxitocina in sange.

Blødet fører Oxytocin til yveret , hvor det påvirker yverets muskelceller, så mælken lægges ned.

Sangele bogat in oxitocina relaxeaza muschii ugerului iar laptele coboara usor in mameloane.

Der går mellem 60 og 120 sekunder fra ta koen er stimuleret, til hun er klar til at blive malket.

De la stimulare si pana la coborarea laptelui in mameloane dureaza circa 60-120 secunde iar atunci vaca este pregatita de muls.

Formalk med 3 stråler fra hver pat

Verificarea laptelui prin mulgerea manuala din fiecare sferet a cate 3 jeturi.

Læg mærke til, om mælken er forandret.

Se verifica laptele muls organoleptic pentru culoare si consistenta.

Herefter påføres skum.

Se aplica solutia de curatare .

Skum er godt som prædyp

Curatirea se face foarte bine cu folosirea unei solutii de curatat (predeep)

Vi ønsker ikke et produkt , der er blandet op i vand.

Nu ne dorim un produs care este amestecat cu apa.

Vælg desuden et produkt med desinfektion, for at få fuld effekt af prædyp.

De aceea se alege un produs cu dezinfectant pentru a obtine un bun efect al metodei de precuratare.

Det antal køer, som man forbereder ad gangen, skal passe med, at tiden fra man rører yveret første gang, til man sætter maskinen på, ligger på 60-90 sekunder, når man mælker 2 gange dagligt.

De la finalizarea pregatirii si pana la atasarea aparatului de muls este necesar intre 60 si 90 de secunde la metoda cu 2 mulsori pe zi.

Når man malker 3 gange dagligt , skal der gå 90 til 120 sekunder.

90 - 120 de secunde la metoda cu 3 mulsori pe zi.

Ved 3 gange malkning skal man dele malkeproceduren i 3 processer.

La metoda cu 3 mulsori pe zilnice, procedura mulsului se imparte in 3 procese:

Formalkning og prædyp

Aplicarea solutiei inainte de muls

Herefter aftørring

Stergerea si uscarea

Og derefter påsætning

Atasarea aparatului de muls

Patterne tørres af med en tør klud.

Stergerea se face cu un prosop uscat sau semiuscat.

Brug et hjørne af kluden til hver pat.

Se foloseste cate un colt al prosopului pentru fiecare mamelon in parte.

Det er vigtigt at man også husker at tørre pattespidsen af.

Este foarte important ca mulgatorul sa curete si varful mamelonului.

Maskinen skal sættes på med mindst muligt luftindslip.

Atasarea aparatului de muls se face cu o cat mai putina pierdere de aer .

Efter påsætningen retter man slangestyret til, så maskinen hænger rigtig under yveret.

Dupa care se corecteaza furtunele aparatului in asa fel in cat aparatul sa stea corect sub uger.

Efter malkningen skal kørerne pattedyppes.

Dupa muls se administreaza o solutie de protectie prin scufundare .

Hele paten skal være dækket af pattedypp.

Toate mameloanele trebuie sa fie scufundate in solutie.

Hvis bagpatterne sidder helt tæt sammen, kan ikke dyppe begge bagpatter samtidig.

La vacile care au mameloanele din spate apropiate , se deaparteaza si se aplica solutie pe fiecare in parte.

Man skal dyppe en pat ad gangen.

Este necesara scufunarea fiecarui mamelon in parte.