

Tips om høst og lagring af majsshelsæd

 Den seneste regnfulde periode har betydet minimal udvikling i majsmarkerne og dermed også en meget lav stigning i tørstofprocenten. Enkelte steder i Vestjylland er der ligefrem oplevet et fald i de indsendte prøver. Det er dog kun et udtryk for at planterne har suget vand til sig fra de våde marker, samt at mange af prøverne har været våde ved høst.

Mange steder forventes majsene at være klar om en uges tid.

På Landbrugsinfo giver landskonsulent ved Viden-centret for Landbrug, Martin Mikkelsen, følgende tips om høst og lagring af majsshelsæd:

Tilstræb et tørstofindhold på 30-34 procent.

Få en prognose for tørstofindholdet i dine majsmarker på www.landbrugsinfo.dk.

I uens udviklede marker bestemmes høsttidspunkt af den del af marken, som bidrager mest til udbyttet.

Normal stubhøjde er 20-30 cm. Sæt eventuelt en længere stub, hvis du har rigeligt med grovfoder, og der er god kolbeudvikling. Husk, at kolberne sidder lavt i år.

Høst når planterne er tørre.



Tilstræb et tørstofindhold på 30-34 procent og en snitlængde på ni mm i majsshelsæd og sørg for, at kerner og spindelskiver trækkes i stykker med crackeren, anbefaler Martin Mikkelsen, landskonsulent ved VFL. (Foto: Erik Hansen)

Snitlængden skal være ni mm i majsshelsæd med 30-34 procent tørstof.

Kerner og spindelskiver skal være trukket i stykker med crackeren.

Sæt plastik langs siderne i plansiloen og helt til bunden.

Afgrødemassen lægges ind i hele siloens længde og køres sammen i maksimalt 10 cm tykke lag.

Gummigeden skal ledsages af en tung traktor.

Mens siloen fyldes, skal overfladen være højest ved

kanterne, så der kan køres helt ud til kanten uden at ødelægge plastikken.

Siloen fyldes til mindst 10 cm under kanten, og overfladen skal være flad eller svag konveks. Læg aldrig en »markstak« oven på en fyldt plansilo – lav en markstak ved siden af i stedet for.

Efter sidste læs køres mindst en time og gerne med tvillinghjul, så overfladen bliver jævn og fast.

Læg en tynd underlagsfolie løst over.

Læg plastikken fra siderne

ind over hinanden – mindst to meter overlap.

Læg eventuelt et ekstra lag plastik, der når op over siloens betonkant, så der dannes tagrende.

Læg sække med grus langs siderne – ende mod ende og helt ind mod silokanten.

Beskyt plastikken med silonet uden huller og dæk overfladen fuldstændigt, så det undgås at fugle laver skade.

Afslut med dæksider eller med rækker af sække på tværs med fire meter mellem rækkerne.