



FAGLIGE TEMAER
Kontakt: Jens Mathiasen
jema@effektivtlandbrug.dk
63 38 25 37 - 61 22 67 55

**aktuelt
tema**

Krav om vellykkede mellemafgroeder

Det er nu præciseret i reglerne, at mellemafgroeder skal være vellykkede for at tælle med i regnskabet. Ved kontrol er minimumsgrænsen 50 planter pr. m².

- Hvis mellemafgroden ikke er vellykket eller ikke lever op til disse plantetal, skal de framelles inden 31. august, oplyser specialkonsulent Hans Spelling Østergaard.

Etablering af mellemafgroeder

Korsblomstrede mellemafgro-

der sås før høst, senest 20. juli, og det er en udfordring at få til at lykkes.

- Sidste efterår var første år, hvor mellemafgroeder kunne anvendes som alternativ til efterafgroeder. Debuten viste mange eksempler på både dårlig spredning og dårlig fremspiring, oplyser konsu-

lenten. Såning før høst giver normalt ikke problemer med høstbesvær i kornafgroden, fordi mellemafgroden normalt udvikler sig meget langsomt indtil høst af kornafgroden.

- Men erfaringerne fra sidste efterår viser imidlertid, at sen høst og fugtigt vejr kan medvirke gennemgroning af afgroden med betydeligt høstbesvær til følge, lyder konklusionen.

Fakta om mellemafgroeder

- Mellemafgroeder kan bruges som et alternativ til efterafgroeder. Der skal to hektar mellemafgroeder til at erstatte en hektar efterafgroede.
- Mellemafgroeder skal bestå af gul sennep eller oljeræddike udsået senest den 20. juli. Mellemafgroden må tidligst nedmuldes den 20. september, hvorefter der skal sås vintersæd.
- Hvis mellemafgroden ikke er vellykket, kræves et plantetal på over 50 planter pr. m² for gul sennep og oljeræddike.
- Frøgræs, der ompløjes tidligst den 20. september, kan også tælle som mellemafgroede.

Kilde: Videncentret for Landbrug

Reglerne for pligtige melle- og efterafgroeder er uændrede i år bortset fra en præcisering af, hvad der forstås ved en vellykket mellemafgroede.

Dergælder nu at: »Etablering af mellemafgroeder skal ske efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse inden vintersædsafgroden«, skriver Videncentret for Landbrug.

- Det betyder, at man skal dyrke en vellykket afgroede. Hvis afgroden ikke er vellykket, er minimumkravet et plantetal på over 50 planter pr. m² for gul sennep og oljeræddike.

Gode råd til etablering

- Så med centrifugalspredere og ikke for stor spreddebrede.
- Vælg de marker der høstes først. Høsttidspunktet er afgørende for udvikling af mellemafgroden.
- Undgå ukrudt i bunden af afgroden.
- Halm og avner skal snittes og spredes jævnt.
- Minimér kørsel i marken. Mellemafgroden er følsom over for kørsel.
- Vær omhyggelig med jævn spredning.
- Der er eksempler på, at man kan etablere mellemafgroede acceptabelt på 24 meter med en hævet elspreader på en frontlæsser og med frø med en tusindkorns vægt på over 15 g. Men metoden kræver stor omhu.
- Vær opmærksom på vindpåvirkning af centrifugalspredere, og vær opmærksom på om der er problemer med snegle i marken.

Kilde: Videncentret for Landbrug



Korsblomstrede mellemafgroeder sås før høst, senest 20. juli. Der skal være minimum 50 planter pr. m².

jema



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.